


Kétoldalas nyomtatás egyoldalas nyomtatóval

Ha nyomtatója nem támogatja a kétoldalas nyomtatást, manuálisan kinyomtathatja dokumentumát, a lap mindkét oldalára. A lépések attól függenek, hogyan viszi be és adja ki a nyomtató a lapokat. Nyomtasson néhány tesztoldalt az útmutatás alapján, hogy megértse a lapok adagolásának módját a nyomtatóba.

A nyomtató nyomtatott oldallal lefelé adja ki a papírt


Kövesse ezeket az utasításokat, ha a nyomtató számsorrendben adja ki a lapokat (az elsővel kezdve). A lapok a nyomtatott oldallal lefelé jönnek ki a nyomtatóból (gyakori a lézernyomtatóknál).

- Válassza a Fájl > Nyomtatás lehetőséget.
- Válassza a Csak páros oldalak lehetőséget a Nyomtatási terület részen az Alkészlet felugró menüben.



- Válassza a Fordított oldalak lehetőséget. Ebben az esetben a Fordított oldalak lehetőség biztosítja a megfelelő oldalsorrendet.
- Kattintson az OK vagy a Nyomtatás gombra.
- Ha az oldalak száma páratlan, adjon hozzá egy üres lapot, hogy az utolsó páratlan oldalnak is jusson lap a nyomtatásnál.
- Helyezze vissza a papírlapokat a nyomtató papírtálcájába, hogy az üres oldalakra is megtörténjen a nyomtatás. Az oldalak tetejét állítsa a nyomtató felé. Ellenőrizze, hogy a papírhalom szélei egyenesek-e.

- Válassza a Fájl > Nyomtatás lehetőséget, és jelölje ki a Csak páratlan oldalak beállítását az Alkészlet menüből. (Ezúttal ne válassza ki a Fordított oldalak lehetőséget.)




- Kattintson az OK vagy a Nyomtatás gombra.

A nyomtató nyomtatott oldallal felfelé adja ki a papírt

Kövesse ezeket az utasításokat, ha a nyomtató fordított számsorrendben adja ki a lapokat (az utolsóval kezdve). A lapok a nyomtatott oldallal felfelé jönnek ki a nyomtatóból (gyakori a tintasugaras nyomtatóknál).


- Válassza a Fájl > Nyomtatás lehetőséget.
- Válassza a Csak páros oldalak lehetőséget a Nyomtatási terület részen az Alkészlet felugró menüben.



- Kattintson az OK vagy a Nyomtatás gombra.
- Ha az oldalak száma páratlan, adjon hozzá egy üres lapot, hogy az utolsó páratlan oldalnak is jusson lap a nyomtatásnál.
- Helyezze vissza a papírlapokat a nyomtató papírtálcájába, hogy az üres oldalakra is megtörténjen a nyomtatás. Az oldalak tetejét állítsa a

nyomtató felé. Ellenőrizze, hogy a papírhalmom szélei egyenesek-e.

- Válassza a Fájl > Nyomtatás lehetőséget, és jelölje ki a Csak páratlan oldalak beállítást az Alkészlet menüből.
- Válassza a Fordított oldalak lehetőséget. Ebben az esetben a Fordított oldalak lehetőség biztosítja a megfelelő oldalsorrendet.



- Kattintson az OK vagy a Nyomtatás gombra.

Forrás